

- ①「情報パネル」から「白地図」を選択する。
※「情報パネル」が表示されていない場合、 をクリックすることで表示されます。
- ②「設定」>「中心十字線」をONにする。
- ③コンテキストメニュー（地図中心（中心十字線の位置）の情報を表示）に「緯度・経度」が表示されるよう、白い矢印をクリックする。
- ④「ツール」>「その他」>「方位線」をONにし、それを目安に東西南北端を把握する。
- ⑤中心十字線を方位線の中心に合わせ、コンテキストメニューの緯度・経度を確認する。

①

標準地図

②

白地図

English

写真

地図の種類

トップ

令和5年6月29日からの大雨

令和5年石川県能登地方の地震

年代別の写真

標高・土地の凹凸

土地の成り立ち・土地利用

基準点・地磁気・地殻変動

災害伝承・避難場所

近年の災害

その他

例： 鋤岳 / 金沢市木ノ新保町 / 35度0分0秒 135度0分0秒 / 35.00 135.00

初期表示

印刷

共有

設定

ツール

グリッド表示

中心十字線 ON

表示ズームの案内 ON

広域図 OFF

クリックで移動 OFF

ポップアップ複数表示 OFF

次回終了状態を再現 ON

モバイル版で表示

④

方位線中心位置は動かすことが可能

方位線

磁北線

等距離

その他の地図

uPlace

場所情報コード

外部タイトル

その他

選択中の地図

白地図

リセット

5 km

守谷市

茨城県つくば市下広岡 (付近の住所。正確な所属を示すとは限らない)

36度3分57.71秒 140度10分19.77秒 36.066030,140.172157

ズーム: 11

UTMポイント: 54SVE25449158

標高: 22.4m (データソース: DEM5A)

※政令市の区の場合、より解像度が高い図で確認したい場合は次ページの方法をお試し下さい

都道府県又は市区町村の東西南北端点及び経度緯度の把握方法② 国土地理院
主に政令市の区の場合

- ① [地理院地図vector](#)を開く。
- ② 「表示中の地図」の右下にある編集ボタンをクリックする
- ③ 注記、境界と海岸線（水域）以外のレイヤを右のアイコンをクリックし非表示にする
- ④ 中心十字線を東西南北端に合わせる。
- ⑤ コンテキストメニュー（地図中心（中心十字線的位置）の情報を表示）に「緯度・経度」が表示されるよう、白い矢印を2回クリックする。
- ⑥ コンテキストメニューの緯度・経度を確認する。

